


# Videoproduktion mit Camtasia



## Screencast mit Camtasia Recorder erstellen

### Software "Camtasia Recorder" starten



Öffnen des Aufnahmetools durch doppelklicken auf das rote "Camtasia Recorder" Symbol. Sollte die Camtasia Schnittsoftware bereits geöffnet sein, kann dies auch durch den "Aufnahme" Button erfolgen

### Aufnahme vorbereiten:

Bitte überprüfen Sie vor jeder Aufnahme die richtige Einstellung, bzw. passen Sie diese an Ihre Wünsche an.


The screenshot shows the Camtasia Recorder interface with the following callout boxes:

- Recording Pfad einstellen !**  
Werkzeuge -> Optionen  
Details siehe unten
- Aufnahmebereich festlegen (grüne Umrandung)**
- Kamera auswählen oder deaktivieren**
- Mikrofon auswählen**
- Mikrofon Aufnahmepegel einstellen, ideal: Aussteuerung bis grün-gelb**

Recording Pfad:

legen

Werkzeuge -> Optionen:



Kamera auswählen:



Einstellungen bei Verwendung der Logitech C930e Webcam

im Camtasia:

Rekorder -> Werkzeuge -> Optionen -> Eingangsquellen -> Formateinstellung -> Einzelbildrate 30 -> Übernehmen

Einstellungen bei Verwendung der SONY XDCAM

auf der Kamera:

Menü -> Video -> Ausgang Format -> HDMI -> 1920x1080p (A)

im Camtasia:


Rekorder -> Werkzeuge -> Optionen -> Eingangsquellen -> Formateinstellung -> Einzelbildrate 30 -> Übernehmen

Achtung:



im Camtasia werden die Formateinstellungen des Videobildes nicht richtig Angezeigt, daher bitte immer die Einzelbildrate auf 30 setzen und übernehmen.

Die Einstellungen sind richtig, wenn das Videovorschau bild im 16:9 (Widescreen) Format angezeigt





Falsch: 4:3 Format




Richtig: 16:9 Format

Mikrofon auswählen:



**Aufnahme:**

Starten der Aufnahme:



Beenden der Aufnahme:



**Fehlerbehebung: Recorder legt sich nach unten und lässt sich nicht mehr öffnen**

Mit Hilfe des Task Managers "Strg + Alt +Entf" den Task "Camtasia Recorder" beenden, Task Manager schließen und den den Camtasia Recorder neu öffnen.




**Videobearbeitung:**

bitte Online Tutorials ansehen:

<https://www.techsmith.de/tutorial-camtasia-9-3.html>

**Direkte Videoproduktion mit PPT Plug In**

Add-Ins Aktivieren, dann werden links oben die Bedienelemente sichtbar:




Benötigen Sie Hilfe ?


+43-2622-89084-504 (Spätdienst DW 188), support@fhwn.ac.at



### Software Camtasia Starten





### Ein neues Projekt anlegen, oder weitere Aufnahmen zu einem bestehenden Projekt hinzufügen:



Das Projekt bitte mit "**Datei - speichern unter...**" auf der lokalen Festplatte **C:\lokale\_Aufnahmen (oder D:\xxx)** speichern. Bei Bedarf einen neuen Ordner anlegen. Nach Fertigstellung des Projektes diesen **bitte löschen**.



### Projekteinstellungen überprüfen:




1080p = 1920x1080

## Projekt als ZIP speichern


um anderorts am Projekt weiterarbeiten zu können, bitte das Projekt als ZIP exportieren, bitte beachten, dass "alle Dateien" mitgespeichert werden. Dabei wieder den gewünschten Speicherort der ZIP-Datei angeben.

Dies wird auch als Zwischensicherung empfohlen.



## Fertiges Projekt als Video speichern:

Weitergeben -> Lokale Datei ... -> Nur MP4 (1080p)




### Import von Videos mit unbekanntem Dateiformat

Camtasia unterstützt nicht alle Videoformate. Sollte beim Import Ihrer Videofiles ein Fehler auftreten, so können diese, mit Hilfe der Software "Any Video Converter" AVC in ein für Camtasia verarbeitbares Format gewandelt werden.



C:\lokale\_Aufnahmen\ProjektORDNER



Bitte auf der lokalen Festplatte **C:\lokale\_Aufnahmen** speichern.

Bei Bedarf einen neuen Ordner anlegen. Nach Fertigstellung des Projektes diesen **bitte wieder entfernen**.

Einstellungen der Video- und Audio Optionen:

Grundlegende Optionen	
Video Optionen	
Video Codec:	mpeg4
Video Bitrate:	2000
Framerate:	50
Seitenverhältnis:	Auto
Durchlauf:	1

Grundlegende Optionen	
Video Optionen	
Audio Optionen	
Audio Codec:	aac
Audio Bitrate:	128
Abtastrate:	44100
Audiokanäle:	2
Ton ausschalten:	<input type="checkbox"/> Deaktivieren